

Modelit Elisabethdreef 5 4101 KN Culemborg Telefoon +31 345 521121

> info@modelit.nl www.modelit.nl

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur

Datum 27 April 2007

Modelit KvK Rivierenland 24290229

Model

Documentatiepagina

Opdrachtgever Titel Datum	Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur 27 April 2007
Projectteam opdrachtgever	
Projectteam Modelit	
Projectomschrijving	Deze handleiding beschrijft hoe door Modelit vervaardigde applicatieprogrammatuur kan worden geïnstalleerd of geactualiseerd vanaf een Windows PC.
Trefwoorden	Matlab, Run time Library
Revisies	20100910 actualiseren KvK

Inhoud

1 Inleiding	1
2 Overzicht	1
3 Overzicht	1
4 Installatie procedure Matlab Runtime Server	3
4.1 Benodigdheden	3
4.2 Stap 1: download de Run Time Library Installer	3
4.3 Stap 2: Installeer de Run Time Library	4
4.4 Stap 3: controleer of de installatie van de Matlab Runtime Server goed is	
afgerond	<u>4</u>
5 Installatie van de Modelit Software	<u>5</u>
5.1 Benodigdheden	<u>5</u>
5.2 Stap 1: Verkrijg de install file	5
5.3 Stap 2: installeer de software	7
5.4 Stap 3: controleer of de software goed is geïnstalleerd	8

1 Inleiding

Deze handleiding is van toepassing op alle door Modelit vervaardigde programmatuur, tenzij expliciet anders vermeld. De handleiding beschrijft:

- Welke bestanden nodig zijn voor de installatie;
- Hoe deze bestanden kunnen worden verkregen;
- Hoe de installatie wordt uitgevoerd.

Voor ondersteuning kunt u uiteraard terecht bij Modelit. De contact gegevens vindt u op <u>www.modelit.nl</u>

2 Overzicht

Om Modelit applicatieprogrammatuur te draaien dient het volgende op het systeem aanwezig zijn:

- De door Modelit ontwikkelde software, vanaf hier aan te duiden als Modelit software;
- De versie van de Matlab Runtime Library die correspondeert met de Modelit software. De meest momenteel gebruikte versie is: MATLAB Version 7.3.0.267 (R2006b).

3 Overzicht

Het onderstaande figuur en de onderstaande tabel geven het installatieproces weer. De benodigde bestanden kunnen van de server van Modelit gedownload worden. Voor het downloaden van de Matlab Runtime Server is geen Password nodig. Voor het downloaden van de Modelit software zijn, uit veiligheids overwegingen, wel een username en een password nodig. In de twee onderstaande secties wordt de installatieprocedure van respectievelijk de Matlab Runtime Server en de Modelit software beschreven.



Figuur 1: Installatie procedure Wavix

 Tabel 1:
 Gegevens over installatieprocedure

Product,	Installer	Installer	Installer	Benodigde	Frequentie
Leverancier		size	location	rechten	
Matlab	SetupLibrary2006b.exe	circa	www.modelit.nl	administrator	eenmalig
Runtime		157 Mb	(no password		-
Library,			required)		
The					
Mathworks					
Applicatie	setup <applic>.exe</applic>	circa 10	Helpcenter,	iedereen	indien
software,		Mb	ftp, email, or		update nodig
Modelit			CD-ROM		

4 Installatie procedure Matlab Runtime Server

4.1 Benodigdheden

- U dient te beschikken over voldoende schrijfrechten. Door in te loggen als Administrator (Computerbeheerder) bent u van deze rechten verzekerd. Afhankelijk van uw systeeminstellingen kan het zijn dat u ook zonder in te loggen als administrator over de benodigde rechten beschikt.
- Ten behoeve van het downloaden van de software dient U te beschikken over Windows XP, of bij oudere operating systemen over een apart FTP programma zoals WS-FTP of Total Commander.

4.2 Stap 1: download de Run Time Library Installer

U kunt de Installer voor de Matlab Runtime Library ophalen vanaf de Modelit Website:

- Open uw Internet browser en navigeer naar de pagina: http://www.modelit.nl/ftp.html
- Klik op de link Download the Library Installer
- Download het bestand SetupLibrary2006b.exe naar uw harde schijf

Alternatieve manier:

- Open uw Internet browser vul de volgende bestandsnaam in de adresregel in: <u>http://www.modelit.nl/SetupLibrary2006b.exe</u>
- Uw browser vraagt wat te doen met dit bestand. Kies "save to disk" of een equivalent commando.



Figuur 2: Ophalen van de Installer voor de Matlab Runtime Library

4.3 Stap 2: Installeer de Run Time Library

Om de Matlab Runtime Library te installeren voert u SetupLibrary2006b.exe uit en volgt u de instructies van het scherm.

Opmerking: mogelijk heeft u al een eerdere versie van de runtime library geïnstalleerd. Deze oude installatie kan gewoon blijven staan naast de nieuwe versie. Indien de oude versie niet meer gebruikt wordt kunt u desgewenst schijfruimte vrijmaken door de library files te verwijderen.

4.4 Stap 3: controleer of de installatie van de Matlab Runtime Server goed is afgerond

Deze stap hoeft u alleen uit te voeren wanneer problemen optreden.

SetupLibrary2006b.exe voert twee taken uit:

- een aantal bestanden worden naar de harde schijf gekopieerd onder de directory <Installatie Directory>
- de directory <Installatie Directory> wordt opgenomen in het DOS pad

Om te controleren of de installatie goed is afgerond kunt u het volgende controleren:

4.4.1 De aanwezigheid van de files

Indien u de default installatie directory heeft geaccepteerd, dan is de onderstaande directory aangemaakt:

c:\Program Files\MATLAB\MATLAB Component Runtime\v75\

4.4.2 De instelling van het pad

Selecteer START, uitvoeren en cmd (zie Figuur 3).

Ma	(2) Help en ondersteuning	Uitvoeren ?X
Borland JBuilder X Foundation	Zoeken	Geef de naam van een programma, map of document op, of geef een Internet-adres op. Wat u opgeeft, wordt vervolgens in Windows geopend.
Alle programma's 🕨		Openen: cmd
	Afmelden 🚺 Uitschakelen	
🐉 start 🛛 🙆 😂 🙆	📲 3 Total Co 🔹 😿 4 Micro	OK Annuleren Bladeren

Figuur 3: Het pad controleren

Er verschijnt nu een DOS box. Voer vanaf de command line het commando "path" uit. Het pad wordt nu weergegeven. Controleer of de volgende directory in het pad is opgenomen.

c:\Program Files\MATLAB\MATLAB Component Runtime\v75\runtime\win32

5 Installatie van de Modelit Software

5.1 Benodigdheden

U dient te beschikken over de meest recente setup file. Deze kunt u op de volgende wijze verkrijgen:

- toezending per email
- download van Modelit ftp site
- dowload via help-center van de applicatie

Wanneer de applicatie eenmaal geïnstalleerd is, is de derde optie de meest logische keuze omdat u in dit geval niet van anderen afhankelijk bent en geen specifieke passwords hoeft te onthouden.

5.2 Stap 1: Verkrijg de install file

5.2.1 Download via ftp site (first time install)

Er wordt vanuit gegaan dat u Windows XP (of nieuwer) gebruikt. In andere gevallen dient u oven een FTP programma zoals WS-FTP of Total Commander te beschikken en analoge stappen uit te voeren.

• Vanuit Windows XP, open de explorer en ga naar de directory:

ftp://www.modelit.nl

- Selecteer het explorer menu "bestand/aanmelden als" (zie Figuur 4).
- Vul uw gebruikersnaam en password in.
- Verander de indien nodig de directory.
- Kopieer de install file naar uw harde schijf

Installatie Handleiding voor Modelit Applicatieprogrammatuur



Figuur 4: Inloggen op de ftp site

5.2.2 Ophalen via helpcenter van applicatie (updates)

De meeste applicaties die Modelit vervaardigt zijn uitgerust met een zogenaamd helpcenter. Dit wordt over het algemeen gestart met de toolbar-button **?**. Vervolgens kan de optie "Download" gekozen worden bij "Installatiebestand".



Figuur 5: Starten helpcenter

C Available help files for this c	ontext	
Algemeen Installatie Handleiding Handleiding	InstallatieHandleidingWavix.pdf WavixHelp.pdf	Open Renew Open Renew
Websites		
RWS RIKZ home	www.rikz.nl	
Modelit website	www.modelit.nl	
Installatiebestanden		
Meest recente Wavix versie	setupWavix.exe	Download
Databestanden		
Neurale netwerken	netwerken.zip	Download
Dias	dias.zip	Download
Werkgebied	werkgebied.zip	Download
Rapporten		
Model Waddenzee 2006/2007	modelwadden0607.zip	Download
Calibratie Waddenzee 2006/2007	calibratiewadden0607.pdf	Open Renew

Figuur 6: Download nieuwste software versie

5.3 Stap 2: installeer de software

Sluit alle programma's af, dit geldt in het bijzonder voor de te installeren applicatie. Run de install file en volg de instructies van het scherm (zie Figuur 7)



Figuur 7: Installatie programma

5.4 Stap 3: controleer of de software goed is geïnstalleerd

Wanneer de installatie procedure is correct is verlopen start de geïnstalleerde applicatie automatisch op. Op de desktop is het icon geïnstalleerd waarmee u de applicatie in de toekomst kunt opstarten.